

ITEXIA

Einfach Überblick

Anleitung

-Bedienung Android Scanner-


INHALT

1.	Anmelden auf dem Scanner.....	3
1.1	Einstellungen	3
1.2	Login.....	3
2.	Nutzung des Scanners.....	4
2.1	Menü	4
2.2	Scannen von Anlagen	5


1. Anmelden auf dem Scanner

1.1 Einstellungen

- Starten Sie die App „ITEXIA“, die zuvor entweder manuell installiert wurde oder aus dem Google Playstore heruntergeladen wurde.
- Öffnen Sie den Punkt „Konfiguration“
 - Benutzen Sie eine ältere Version der ITEXIA-App, haben Sie in der linken oberen Ecke ein Einstellungssymbol in Form eines Zahnrades.



- Stellen Sie nun die URL des ITEXIA-Systems ein, indem Sie den Schriftzug eintragen, mit dem Sie auch in Ihrem Browser auf dem Computer die ITEXIASoftware erreichen.
 - Wichtig ist, dass der Scanner mit einem WLAN verbunden ist, aus dem auch die ITEXIASoftware im Browser erreicht werden kann.
 - Bestätigen Sie mit OK.



1.2 Login


- Melden Sie sich mit Ihren ITEXIA-Zugangsdaten an.
 - Sollte der Login nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte die URL in der Konfiguration.
 - Sollten diese richtig sein, fehlt Ihrem Benutzerkonto möglicherweise das Recht, um sich auf dem Scanner anzumelden. Wenden Sie sich dazu an den für das ITEXIA System geschulten Mitarbeiter oder an ITEXIA direkt.




2. Nutzung des Scanners

2.1 Menü

- Wenn Sie eingeloggt sind, sehen Sie den Hauptbildschirm, in dem Sie oben links das Menü öffnen können.



- Beim Öffnen des ersten Menüpunkts „Status“ wird eine Übersicht der Anlagen und Räume angezeigt.
 - In diesem Beispiel hat der Scanner 7629 Anlagen und 9 Räume vom ITEXIA-Server geladen. Weiter unten wird angezeigt, wann der Scanner die Anlagen zuletzt aktualisiert hat und wie viele Anlagen auf dem Scanner noch nicht auf den ITEXIA Server hochgeladen wurden.




- Unter dem Punkt „Scanmodus“ haben Sie folgende Auswahl:
 - Auf dem Scanner sollte der Punkt „Scan-Engine“ aktiviert sein.
 - Alternativ kann auch der Punkt „Kamera“ benutzt werden (auf Smartphones).
 - Achtung: Sollte hier eine Einstellung geändert werden, muss diese oben rechts mit dem Häkchen bestätigt werden.





- Der Punkt „Zurücksetzen“ bietet verschiedene Möglichkeiten, die Anlagen neu zu laden.

- Das Feld „Anlagen“ lädt alle Anlagen vom ITEXIA-Server neu.
- Das Feld „App Zurücksetzen“ loggt Sie aus und lädt alle Einstellungen vom ITEXIA-Server neu, inklusive Anlagen und Räume.
- Achtung: Das Zurücksetzen der Anlagen sollten Sie verwenden, wenn der Scanner schon lange nicht mehr verwendet wurde oder in der ITEXIA-Software viel gearbeitet wurde. Das Zurücksetzen kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, wenn Sie viele Anlagen im System haben. Der Scanner sollte beim Herunterladen der Anlagen in der App bleiben, so dass auch der Bildschirm aktiv bleibt.
- Hinweis: Setzen Sie die Anlagen zurück, können Sie unter dem Menüpunkt „Status“ verfolgen, wie viele Anlagen bereits vom Server auf den Scanner geladen wurden.



2.2 Scannen von Anlagen

- Zuerst muss beim Scannen beachtet werden, dass die Vorauswahl (z.B. Standort und Raum) richtig gescannt bzw. ausgewählt wurde.
 - Sobald Sie ein Raumatikett scannen, muss auf dem Hauptbildschirm oben der richtige Raum bzw. Standort oder Sonstiges angezeigt werden.
 - Hier im Beispiel wäre das der Meetingraum mit der Raumnummer 1 in Dresden.
 - Sollte das Raumatikett beschädigt oder nicht vorhanden sein, können Sie manuell die Vorauswahl starten, indem Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke drücken.




- In diesem Menü können Sie nun je nach Einstellung Standort, Raum, Kostenstelle oder weitere Vorauswahl-Felder auswählen.
- Achtung: Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Häkchen in der oberen rechten Ecke.




- Ist der richtige Raum gewählt, können Sie ein Anlagenetikett scannen.
 - Nutzen Sie den empfohlenen Scanmodus „Scan-Engine“, können Sie auf die Schaltfläche „Scannen“ auf dem Bildschirm drücken, oder Sie verwenden eine der seitlichen Tasten am Scanner, um den Scan zu aktivieren. Gehen Sie nun mit dem Scanner nah an eine Oberfläche heran, sehen Sie einen roten Punkt, dieser sollte möglichst mittig auf den Barcode Ihres Anlagenetiketts gerichtet sein.



- Nutzen Sie den Modus „Kamera“, sollte der Barcode möglichst mittig mit der Kamera anvisiert werden.
- Hinweis: Die Scanner können sehr präzise scannen. Sollten Sie im anvisierten Bereich mehrere Barcodes (auch in Strichcodeform) haben, starten Sie am besten nah am gewünschten Barcode und bewegen langsam den Scanner davon weg, bis er den Barcode erkannt hat. Alternativ können Sie auch die unerwünschten QR-Codes verdecken.




- Nach dem Scannen des Barcodes öffnet sich ein Fenster. Ist dieses mit einigen Daten befüllt, wie im folgenden Beispiel, kennt das ITEXIA-System diesen Barcode bereits und hat ihn einer Anlage zugeordnet. Ist keines der angezeigten Felder mit Daten befüllt und der Kreis im oberen Bereich rot, haben Sie ein für das System neues Etikett gescannt.
 - Wie im Beispiel zu sehen, hat der Scanner aus dem System eine Anlage gefunden, eine Tastatur. Hier können Sie nun je nach Einstellung im System die Felder bearbeiten. Zum Beispiel eine andere Bezeichnung, eine Anpassung der Seriennummer oder ein anderes Foto.
 - Ihre Änderungen können Sie mit dem Häkchen in der oberen rechten Ecke speichern.
 - Können Sie bestimmte Felder nicht ändern, die anpassbar sein sollten? Dann wenden Sie sich an den für das ITEXIA-System geschulten Mitarbeiter oder an ITEXIA direkt.
 - Hinweis: Sobald Sie eine Anlage scannen, werden für diese Anlage die Werte aus der Vorauswahl übernommen.




- Beim Scannen der Anlage sehen Sie im oberen Teil einen farbigen Kreis um das Bild. Diese Farbe gibt an, ob die gescannte Anlage mit der Vorauswahl übereinstimmt (also im folgenden Beispiel, ob die Anlage im richtigen Raum gescannt wurde) oder ob die Anlage noch nicht existiert.

- Grün bedeutet, dass die Anlage in dem Raum gescannt wurde, in dem sie sich laut Ihrem Anlagenbestand befinden soll.



- Gelb zeigt an, dass die Anlage in einem anderen Raum gescannt wurde.



- Rot bedeutet, dass die Anlage dem System noch nicht bekannt ist. Das ist z.B. beim Anlegen von neuen Inventaren der Fall oder wenn Sie fortlaufende Etikettennummern neu einscannen und entsprechende Informationen hinterlegen wollen.

