

# ITEXIA

Einfach Überblick

## Anleitung

- Arbeit mit Nutzeransichten-

## INHALT


1. Vorwort.....	3
2. Einrichtung.....	3

# 1. Vorwort


Nutzeransichten schränken die Felder ein, die bestimmte Nutzer in der Listenansicht und der Detailansicht sehen können. Nutzeransichten sind technisch vereinfachte Mandanten. Das bedeutet, dass Nutzer einer Ansicht in dieser angelegt werden müssen, damit die Ansicht wirksam wird.

# 2. Einrichtung

Unter Einstellungen – Kunden-Setup eine neue Ansicht anlegen. Dazu zunächst auf „Kunden hinzufügen“ klicken.



Danach den Namen der Ansicht angeben, das Häkchen bei Ansicht setzen und den zugehörigen Mandanten bestimmen.



Anschließend muss ein Benutzer angelegt werden, welche der Ansicht als Admin zugeordnet ist und die Konfiguration vornimmt.

Dieser Benutzer benötigt mindestens folgende Rechte:

- Einstellung Felddefinition

- Bearbeitung Felder
- Benutzerverwaltung
- Rollenmanagement

Melden Sie sich mit dem eben angelegten Admin-Nutzer in der Ansicht an. Über den Menüpunkt Einstellungen gelangt der Nutzer wie gewohnt in die Felddefinition (Anlagen). Die Felddefinition ist für Ansichten auf die Steuerung der Anzeige von Feldern reduziert.

Um ein Feld für alle Nutzer der Nutzeransicht aus der Anlagenliste zu entfernen, setzen Sie das Häkchen bei „Nicht in der Liste“ und analog „Nicht im Formular“ für die Detailansicht.

#	DB-Name	Feldname	Kommentar	Felddtyp	Gruppe	Pflicht	SOLL-Feld	IST-Feld (Priorität)	Teil der Bezeichnung	Teil des Barcodes	Nicht im Formular	Nicht in der Liste	Nicht in der Suche
1	s_02	Inventarnummer		varchar	Stammdaten				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	s_05	Bezeichnung (varchar)		varchar	Stammdaten				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	s_01	Bemerkung (text)		text	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	s_00	Status (dropdown)		dropdown	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	s_42	DMS-Ordner (link)		link	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	s_09	Kostenstelle (cost unit)		cost_unit	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	s_08	Standort (location)		location	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	s_07	Ausdruck (str expression)		expression_varchar	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	l_01	Anschaffungsdatum		date	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	s_13	SOLL - Filiale		location	_Standort	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	s_14	IST - Filiale		location	_Standort		<input checked="" type="checkbox"/>	(1)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	l_02	SOLL - Standort		room	_Standort	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	l_03	IST - Standort		room	_Standort		<input checked="" type="checkbox"/>	(2)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	l_05	Ganzzahl (unsigned int)		unsigned int	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	l_07	Ganzzahl (signed int)		signed int	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	l_06	ID (autoincrement)		autoincrement	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	l_09	Kommazahl (float)		float	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	l_11	Aktiv? (bool)		bool	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	l_08	Restbuchwert (currency)		currency	Stammdaten				<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jetzt können durch den Admin-Nutzer die Nutzer angelegt werden, die diese Ansicht sehen sollen.

Dafür wie gewohnt über **Benutzer** → **Benutzer hinzufügen** die Benutzer anlegen und anschließend die gewünschten Rechte vergeben.

Alternativ können Nutzer auch über ein Active Directory hinzugefügt werden.