

ITEXIA

Einfach Überblick

Anleitung

-Datenübertragung via USB-

INHALT

- 1. Ablauf.....3
 - 1.1 Allgemeine Hinweise.....3
 - 1.2 Datentransfer von ITEXIA (PC) auf den Scanner.....3
 - 1.2.1 Einstellung in ITEXIA (PC)..... 4
 - 1.2.2 Einspielen der Dateien auf den Scanner 4
 - 1.3 Datentransfer vom Scanner nach ITEXIA (PC)5

1. Ablauf



1.1 Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bevor Sie mit der Datenübertragung via USB beginnen:

- Wenn nur 1 Scanner genutzt wird und keine Neuanlagen hinzukommen, genügt ein einmaliger Download ALLER Daten auf den Scanner. Beim Einsatz mehrerer Scanner, muss die Synchronisation der Daten täglich erfolgen, damit ein permanenter Abgleich aller Änderungen gegeben ist.
- **Hinweis:** Die Anmeldung auf dem Scanner ist benutzerunabhängig. Die ITEXIA mobile App startet ohne Anmeldung

1.2 Datentransfer von ITEXIA (PC) auf den Scanner

Um die Verbindung des Scanners mit dem PC herzustellen, stellen Sie zunächst sicher, dass das WLAN am Scanner ausgeschaltet ist und schließen Sie das USB-Kabel des Scanners am PC an.

Aktivieren Sie nun den USB-Speicher entweder:

- indem Sie die Meldung auf dem Scanner USB-Speicher aktivieren mit "OK" bestätigen.
- indem Sie Notifikations-Leiste des Scanners abrufbar. (Die Benachrichtigungs- Leiste erreichen Sie, indem Sie den oberen Rand des Bildschirms nach unten ziehen.) Wählen Sie die Meldung „Gerät wird über USB aufgeladen“ und ändern Sie die Einstellung auf „Dateien übertragen“.
- indem Sie Notifikations-Leiste des Scanners abrufbar. (Die Benachrichtigungs- Leiste erreichen Sie, indem Sie den oberen Rand des Bildschirms nach unten ziehen.) Klicken Sie auf „USB für die Datenübertragung“

1.2.1 Einstellung in ITEXIA (PC)

- Nachdem Sie den Scanner mit dem PC verbunden haben, melden Sie sich in ITEXIA an. Unter *IMPORT/EXPORT* finden Sie unterhalb des Hauptreiters den Menüpunkt *Scanner*.
- Gehen Sie nun wie folgt vor:
- Laden Sie zunächst unter „*Download scanner settings*“ alle scannerrelevanten Einstellungen herunter. Es wird anschließend eine *settings.txt*-Datei erstellt
- **HINWEIS:** Sofern es keine weiteren Änderungen in den Benutzern oder der Felddefinition Anlagen oder Räume gibt, muss dieser Schritt nur einmal durchgeführt werden.
- Klicken Sie daraufhin auf *Download*. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen für den Download der Anlagen zur Verfügung:
 - Alle
 - Letzter Monat
 - Letzte Woche
 - Letzter Tag

Hinweis: Bei der erstmaligen Synchronisation der Daten mit dem Scanner wählen Sie bitte „Alle“.

- Nach der Auswahl klicken Sie auf den Button „*Download*“. Im Fenster werden die heruntergeladenen Anlagen angezeigt. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird je nach Browser und dessen Einstellungen die Datei *download.txt* entweder in Ihrem Browserfenster angezeigt oder es erscheint eine Abfrage, ob Sie die Datei Speichern oder Öffnen möchten.
- Wenn Ihnen die Datei sofort nach dem Download im Browserfenster angezeigt wird, öffnen Sie die Datei und speichern Sie auf dem Scanner-Laufwerk im *Inventory*-Ordner. Sollte Ihnen die Datei nicht angezeigt werden, klicken Sie in Ihrem Dateibrowser auf *Downloads* und wählen Sie die *download.txt*-Datei aus. Speichern Sie diese nun auf dem Scanner-Laufwerk im Ordner „*Inventory*“.

1.2.2 Einspielen der Dateien auf den Scanner

Nachdem Sie die Datei auf dem Scanner-Laufwerk (PC) abgelegt haben, öffnen Sie die ITEXIA mobile App auf dem Scanner.

- Klicken Sie auf Das Zahnrad (iOS-App) oder das Menü (Android) und wählen Sie „*URL*“ (IOS-App) bzw. „*Server einstellen*“ (Android).
- Markieren Sie anschließend die Checkbox „*Offline-Modus*“.
- Melden Sie sich nun mit Ihren Nutzerdaten an. Im Hintergrund werden alle Anlagen in die App geladen. Den Status der Synchronisation erfahren Sie unter *Einstellungen* „*Status*“

1.3 Datentransfer vom Scanner nach ITEXIA (PC)

Sobald Sie das Scannen der Anlagen abgeschlossen haben, können Sie die Daten des Scanners nach ITEXIA überspielen/hochladen.

- Schließen Sie hierzu das USB-Kabel des Scanners erneut an den PC an. Aktivieren Sie den USB-Speicher auf dem Scanner wie in Punkt 1.2 beschrieben und bestätigen Sie mit "OK".
- Im nächsten Schritt melden Sie sich in ITEXIA (PC) an und wählen unter *IMPORT/EXPORT* unterhalb des Hauptreiters den Menüpunkt *Scanner*.
- Klicken Sie nun unter Upload „Datei auswählen“ und öffnen Sie aus dem Scanner-Laufwerk im Ordner „inventory“ die „upload.txt“-Datei. Mit Upload werden nun alle Scannerdaten nach ITEXIA übertragen. Die Anzahl der importierten Anlagen wird Ihnen im Fenster angezeigt.
- **HINWEIS:** Sollten Sie standardmäßig Chrome als Browser verwenden, speichern Sie die upload-txt Datei bitte zunächst auf dem Desktop ab und laden Sie diese anschließend in ITEXIA im Reiter *IMPORT/EXPORT/Scanner* unter upload hoch.
- Nachdem Sie die Anlagen vom Scanner importiert haben, können Sie anschließend gegebenenfalls zusätzlich aufgenommene Fotos hochladen. Gehen Sie hierzu unter dem Reiter *Anlagen* im Menüpunkt *Scanner* auf Bilder uploaden.
- Klicken Sie auf „Datei auswählen“ und markieren Sie im Ordner „inventory“ des Scannerlaufwerkes alle jpeg-Dateien. Öffnen Sie die Dateien und wählen Sie Upload. Im Fenster wird Ihnen die Anzahl aller übertragenen Bilder angezeigt.

Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, sehen Sie alle IST-Daten und Bilder der gescannten Anlagen im Reiter *Anlagen*. Anschließend können Sie den USB-Speicher des Scanners deaktivieren.